

Порядок удаленного перепрограммирования ШТАТ БК-3


Для перепрограммирования ШТАТ БК-3 Вам понадобится USB-кабель с разъемом *micro-USB*.

1. Подключите USB-кабель к персональному компьютеру.
2. Подключите USB-кабель к ШТАТ БК-3
3. На персональном компьютере запустите программу «TesterUpdater.exe». Выберите файл для загрузки. (Файл для загрузки имеет название «BK3_......lock»)


Внимание! В ШТАТ БК-3 загружать файлы только те, в название которых есть «BK7» или «BK3»




4. После выбора файла для загрузки, нажмите кнопку «Молния».



5. Программа выдаст диалоговое окно «Загрузить программу», нажмите кнопку «Да».



6. После чего появится надпись «Поиск устройства» и через некоторое время (примерно 10 секунд) начнется загрузка ПО.



7. После окончания загрузки программа выдаст диалоговое окно «Загрузка завершена», нажмите кнопку «Ок». После этого ШТАТ БК-3 перепрограммирован.